

Queste sono le istruzioni per cambiare la password di amministratore (administrator) per i clienti con server Windows dedicato e virtuale . Si prega di scegliere l'opzione che è adatta per voi .

Per cambiare la password di amministratore (administrator) in Windows Server 2003:

1. Accedere al server Tagadab tramite connessione desktop remota
2. Dal menu Start, selezionare Strumenti di amministrazione (Administrative Tools)
3. Selezionare gestione computer (Computer Management) e fare clic su Utenti e gruppi locali (Local Users and Groups)
4. Doppio clic su Utenti (Users), fare clic con il bottone destro sull'account di amministratore (administrator) e fare clic su Imposta password (Set Password). Un avvertimento appare, si può procedere tranquillamente.
5. Nel campo Nuova password (New Password) digitare la nuova password e reinserirla per confermare , e quindi fare clic su OK.

Per cambiare la password di amministratore (administrator) in Windows Server 2008/2012:

1. Accedere al server Tagadab tramite connessione desktop remota
2. Dal menu Start selezionare l'opzione Pannello di Controllo (Control Panel)
3. Cliccare su Account utente (User Accounts)
4. Selezionare l'account Administrator
5. Fare clic su Cambia Password (Change Password)
6. È possibile che venga richiesta la password attuale in questa fase
7. Digitare la nuova password e confermarla

Consigli su come scegliere una password:

1. La password deve essere di almeno otto caratteri
2. Non deve contenere il vostro nome utente, il nome vero o il nome dell'azienda
3. Non deve contenere una parola completa o una parola del dizionario
4. Dovrebbe essere sostanzialmente diversa dalle password precedenti
5. La password deve contenere una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e dei simboli

Dopo aver modificato la password si prega di fornire la nuova password su "Aggiornamento Password Amministratore" nella sezione "Riepilogo" del pannello di controllo Tagadab.

Questo non è obbligatorio, ma ci permetterà di avere informazioni aggiornate per facilitare l'assistenza tecnica, se mai ne avrà bisogno.